



Actian PSQL v13 Server Engine

Checkliste für die **Neuinstallation** in einem **Windows-Netzwerk**

Bitte prüfen Sie auf unseren Webseiten www.landdata.de (im Premiumkundenbereich - Service - Information Technik - Installation), ob aktualisierte Versionen bereitstehen.

Version 2023, Stand 01.05.2023

Copyright 2023 LAND-DATA GmbH, Wedekindstraße 9-11, 27374 Visselhövede

Tel.: 04262 304-0 Fax: 04262 304-270
Internet: www.landdata.de E-Mail: info@landdata.de

Visselhövede, Mai 2023

Inhalt

Vorbereitende Maßnahmen	1
Allgemein	1
Installation Actian PSQL v13	2
Deinstallation Pervasive.SQL 2000i Server Engine.....	2
Installation Actian PSQL v13 Server Engine	2
Installation	2
Firewalleinstellungen überprüfen/anpassen	3

Vorbereitende Maßnahmen

Allgemein

- Aktuelle Systemanforderungen zur Installation der ADNOVA Software sind erfüllt.
- Aktuelle und funktionsfähige Netzwerksicherung ist vorhanden.
- Viren-Check mit aktueller Signatur ist durchgeführt worden.
- TCP/IP: IPv4 -Protokoll ist auf dem Server funktionsfähig installiert.
- IP-Adresse des Servers liegt vor (für Netzwerkverbindung zur ADNOVA Software).
- TCP/IP: IPv4 -Protokoll ist auf der/den Arbeitsstation(en) funktionsfähig installiert.
- Alle betroffenen Mitarbeiter der Buchstelle sind über die eingeschränkte Nutzung des Servers und des Arbeitsplatzrechners während der Installation informiert.

Installation Actian PSQL v13

Deinstallation Pervasive.SQL 2000i Server Engine

Wenn auf dem Server eine Pervasive.SQL 2000i-Installation vorhanden ist, muss diese vor der Installation von PSQL v13 deinstalliert werden.

- Anmeldung mit Administrator-Rechten auf dem Server ist erfolgt.
- Den Ordner ...\PSQL v13 Server vom Datenträger auf Laufwerk C:\ kopiert.
- In den Ordner PSQL v13 Server auf Laufwerk C:\ gewechselt.
- "1. RemovePSQL7.94Server.bat" ausgeführt.
- Den angeforderten Neustart des Servers ausgeführt.

Installation Actian PSQL v13 Server Engine

Installation

- Anmeldung mit Administrator-Rechten auf dem Server ist erfolgt.
- Das Pervasive-Lizenzzertifikat für die Actian-PSQL-v13-Server-Installation liegt vor.
- Der Ordner ...\PSQL v13 Server auf Laufwerk C:\ kopiert.
- In den Ordner PSQL v13 Server auf Laufwerk C:\ gewechselt.
- "2. Install_PSQL_Server_Engine.exe" ausgeführt.
- Installationsart Complete ausgewählt.
- Alle vorgeschlagenen Checks durchführen lassen (empfohlen).
- Readme-Datei anzeigen lassen (empfohlen).
- Eine Produktregistrierung ist nicht erforderlich.
- Die Pervasive-Parameter durch Ausführen von "3. SetPSQLServerParameter.bat" eingestellt.
- Einlesen und Autorisieren des Pervasive-Keys mit dem PSQL License Administrator (Startmenü -> Actian PSQL 13 -> Utilities -> PSQL License Administrator) ausgeführt. Geben sie den Lizenzschlüssel ein, den sie auf dem „Lizenz-Zertifikat für die Actian-PSQL-v13-Server-Installation“ finden.
- Anzahl der Lizenzen überprüft.
- Neustart des Servers durchgeführt.
- Installation erfolgreich abgeschlossen.

Firewalleinstellungen überprüfen/anpassen

Die Firewalleinstellungen sind auf einem Windows 2008/2012 Server für folgende Pervasive Programme zu überprüfen bzw. frei zu schalten.

- Menüpunkt: Systemsteuerung - Windows-Firewall - Programme durch die Windows-Firewall kommunizieren lassen - Programme hinzufügen aufgerufen.
- C:\Program Files\Actian\PSQL\bin\NTDBSMGR64.EXE hinzugefügt.
- C:\Program Files\Actian\PSQL\bin\NTDBTRV64.EXE hinzugefügt.
- C:\Program Files\Actian\PSQL\bin\W64SQLMGR.EXE hinzugefügt.